

Anleitung

COTTON FUN

Häkeltasche mit Granny Squares



Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



3,0 – 3,5

Qualität:

Cotton Fun (Gründl)
100 % Baumwolle
50 g / 115 m



1x 1x 1x 1x 3x

Größe: ca. 27 cm x 31 cm
(ohne Taschenhenkel)

Verbrauch:

je 50 g gelb (Fb. 04), orange (Fb. 18), pink (Fb. 20) und lila (Fb. 21), 150 g grün (Fb. 12)

Grundmuster:

fM in Rd.: jede Rd. fM beginnt mit 1 LM als Ersatz für die 1. fM und endet mit 1 KM in die Anfangs-LM des Rundenbeginns

fM in Hin- und Rückr.: jede R fM beginnt mit 1 WLM als Ersatz für die 1. fM

Häkelquadrate:

In einen Fadenring wie folgt häkeln:

1. Rd.: 1 LM als Ersatz für die 1. fM., * 1 LM, 1 fM, ab * noch 2 x wdh., enden mit 1 LM und 1 KM in die ErsatzLM des Rundenbeginns

2. Rd.: 1 LM als Ersatz für die 1. fM., * 1 Ecke (= 1 fM, 1 LM, 1 fM um die LM der Vorrd.), 1 fM in die folgende fM der Vorrd., ab * noch 2 x wdh., enden mit 1 Ecke und 1 KM in die ErsatzLM des Rundenbeginns

3. Rd.: 1 LM als Ersatz für die 1. fM., 1 fM in die folgende fM der Vorrd., * 1 Ecke, 3 fM in die 3 folgenden fM der Vorrd., ab * noch 2 x wdh., enden mit 1 Ecke, 1 fM in die fM der Vorrd. und 1 KM in die ErsatzLM des Rundenbeginns

4. – 10. Rd.: wie die 3. Rd. arbeiten, jedoch zwischen den Ecken in jeder Rd. jeweils 2 fM mehr häkeln

Verbinden der Häkelquadrate:

Die Quadrate mit KM auf der Rückseite zusammenhäkeln. Hierfür die Quadrate mit der Rückseite nach oben aneinanderlegen und nur in die oberen jeweils gegenüberliegenden Maschenglieder einstechen.

Maschenprobe:

fM: 23 M x 23 R = 10 cm x 10 cm

Häkelquadrat: 9 cm x 9 cm

Anleitung:

Taschenwand: Insgesamt 24 zweifarbige Quadrate mit allen 5 Farben in unterschiedlichen Farbkombinationen häkeln. Dabei nach je 5 Rd. die Farbe wechseln. Beim Farbwechsel am Ende der 5. Rd. den letzten Durchzug durch die letzte fM und die KM bereits in der neuen Farbe ausführen. Darauf achten, dass mengenmäßig alle Farben in etwa gleich verwendet werden. Die

