

# Instructions

## FUNNY UNI + COLOR

### Tabouret pour enfants

#### Niveau de difficulté :



#### Aiguille :



5 - 6

#### Qualité :

Funny uni + color (Gründl)  
100 % polyester  
100 g / 120 m

#### Assise :



2 x

#### Pieds du tabouret :



1 x

#### Dimensions :

**Assise :** Diamètre : environ 34 cm, hauteur : environ 13 cm  
**Conseil :** suivant l'épaisseur de votre rembourrage, croch. plus ou moins de t.  
**Pieds du tabouret :** circonférence environ 11 cm  
**Conseil :** suivant la circonférence des pieds du tabouret, dans le cercle magique, croch. 1 à 2 B de plus ou en supprimer 1 ou 2, et éventuellement faire 1 ou 2 augmentations de plus ou de moins.

#### Quantité nécessaire :

**Assise :** environ 200 g de Funny uni col. 07 (gris clair)

**Pieds :** environ 100 g Funny color col. 03 (bleu color) ou reste de fil de l'assise Funny uni col. 07 (gris clair)

**Point :** (B crochetées en rond.)

Chaque t. de B commence par 2 m. en l'air en guise de 1<sup>er</sup> B et se termine par 1 m. c. dans la 2<sup>e</sup> m. en l'air du début du t. Lors du changement de couleur (pied du tabouret), écarter la dernière m. de l'ancien fil avec le nouveau fil et croch. également la m. c. avec le nouveau fil.

**Échantillon :** (en B) 6,5 t. = 10 cm de hauteur, (après 7 t., le cercle a un diamètre d'environ 22 cm)

#### Instructions :

##### Housse de l'assise :

Avec le fil Funny uni et en col. gris clair, dans un cercle magique, croch 12 B (= 1<sup>er</sup> t.) puis cont. en B et en rond :

2<sup>e</sup> t. : dble chaque B (= croch. 2 B dans la même m.) (= 24 m.)

3<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 2. (= 36 m.)

4<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 3. (= 48 m.)

5<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 4. (= 60 m.)

6<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 5. (= 72 m.)

7<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 6. (= 84 m.)

8<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 7. (= 96 m.)

9<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 8. (= 108 m.)

10<sup>e</sup> t. : dble 1 B sur 9. (= 120 m.)

du 11<sup>e</sup> au 22<sup>e</sup> t. : croch. en B sans augm.

##### Finitions :

Prendre un fil solide comme par ex. un cordonnet en coton et le passer les m. du dernier t. Enfiler la housse sur le rembourrage et la fixer en tirant fortement sur le fil. Nouer le fil de sorte à pouvoir défaire le nœud pour retirer la housse pour la laver.

#### Pieds du tabouret :

Avec le fil Funny uni et en col. gris clair, dans un cercle magique, croch. 10 B (= 1 t.) Cont. en B et en rond.

2<sup>e</sup> t. : (gris clair) croch. sans augm.

Cont. en Funny color en col. bleu color.

3<sup>e</sup> t. (*bleu color*) : dbler la 2<sup>e</sup> et la 7<sup>e</sup> B (= 12 B).

4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> t. (*bleu color*) : croch. sans augm.

Croch. 4 pieds identiques.

#### **Abréviations :**

augm. = augmentation(s)

B = bride

col. = coloris

dbler = doubler

m. = maille(s)

m. c. = maille(s) coulée (s)

m. en l'air = maille(s) en l'air

t. = tour(s)