

Anleitung


FILZWOLLE UNI

Weihnachtliches Filzset

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



8,0 – 9,0



8,0 – 9,0

Qualität:

Filzwolle uni (Gründl)
100 % Schurwolle
50 g / 50 m



7 x



2 x

Größe:

Körbchen:

ungefilzt: Umfang ca. 85 cm,
Höhe ca. 25 cm,
gefilzt: Umfang ca. 62 cm, Höhe
ca. 15 cm

Tischset:

ungefilzt: ca. 56 cm x 36 cm,
gefilzt: ca. 36 cm x 27 cm

Untersetzer:

ungefilzt: ca. 20 cm x 21,5 cm,
gefilzt: ca. 14 cm x 14 cm (gefilzt)

Verbrauch:

Körbchen: ca. 150 g Fb. 09 (signalrot) und ca.
50 g Fb. 01 (creme)

Tischset: ca. 150 g Fb. 09 (signalrot) und ca. 50 g
Fb. 01 (creme) oder Rest

Untersetzer: ca. 30 g Fb. 09 (signalrot), Reste in
Fb. 01 (creme)

Nadelstärke:

Nadelspiel (nur für das Körbchen) und Rund-
stricknadel 8,0 – 9,0

Maschenprobe:

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 R = 10 cm x
10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Muster:

glatt rechts:

in R: Hinr.: re M str., Rückr.: li M str.

in Rd.: re M str.

Perlmuster in Rd.: (Maschenzahl teilbar durch 2)
1. Rd.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

2. Rd.: 1 M li, 1 M re im Wechsel str.

Perlmuster in R:

Hinr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Rückr.: die re M li, die li M re str.

Kettrandmaschen:

Am Reihenbeginn re verschr. str., am Reihenen-
de wie zum abh., dabei den Faden vor die RM
legen

Anleitung:

Körbchen:

94 M auf der Rundstricknadel anschlagen, zur
Rd. schließen und 6 cm (= 9 Rd.) in Fb. 01 (creme)
glatt rechts str., dann mit Fb. 09 (signalrot) glatt
rechts weiterarbeiten.

In einer Gesamthöhe von 25 cm (= 40 Rd.) für
den Boden die 24., 47., 71. und 94. M markieren.
Die markierten M i. j. Rd. mit der M davor re
zus. str. Nach der 10. Abnahmerunde auf das
Nadelspiel wechseln. Die letzten 10 M mit dem
Arbeitsfaden zusammenziehen.

Nach dem Filzen den oberen hellen Rand, wenn das Körbchen noch feucht ist, etwas nach unten rollen.

Tischset:

38 M plus 2 RM in Fb. 09 (signalrot) anschlagen und 5 R im Perlmuster str., dann die M wie folgt einteilen: 1 RM, 4 M Perlmuster, 30 M glatt rechts, 4 M Perlmuster, 1 RM. 80 R in dieser Einteilung str., dann nochmals 5 R im Perlmuster, anschließend die M gerade abk.. Nach dem Filzen (siehe Angaben unten) nach Belieben einen Schneestern in Fb. 01 (creme) aufsticken.

Untersetzer:

20 M plus 2 RM in Fb. 09 (signalrot) anschlagen und 3 R im Perlmuster str.. Nun 29 R in folgender Einteilung stricken: 1 RM, 3 M Perlmuster, 14 M glatt rechts, 3 M Perlmuster, 1 RM. Nochmals 3 R Perlmuster str., dann die M gerade abk.. Nach dem Filzen nach Belieben einen Stern in Fb. 01 (creme) in eine Ecke aufsticken oder den Rand in Weiß umsticken.

Filzen:

Die gestrickten Teile bei 40°C in der Waschmaschine filzen. Geben sie, wenn möglich ein Farbauffangtuch dazu, damit die rote Wolle den hellen Rand des Körbchens nicht anschmutzt. Wähle dazu das Buntwaschprogramm (ca. 2 Std.), Umdrehungszahl beim Schleudern 800 - 1000 Umdrehungen, kein Sparprogramm oder Kurzwaschprogramm. Gib etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu. Verwende keinen Weichspüler. Um den Filzvorgang zusätzlich zu unterstützen gib noch 3 Tennisbälle in die Waschmaschine. Nach dem Filzen die Teile sofort in Form bringen (am besten das Körbchen kräftig in Form ziehen und evtl. ausstopfen, Tischset und Untersetzer in Form ziehen und beim Trocknen mit einem Buch beschweren) und trocknen lassen.

Tip: Sollten die Teile nach dem Filzen nicht genug gefilzt sein, den Filzvorgang noch einmal wiederholen. Sollten die Teile zu klein sein, können diese im nassen Zustand noch etwas größer gezogen werden.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)

M = Masche(n)

RM = Randmasche(n)

Rd. = Runde(n)

R = Reihe(n)

Hinr. = Hinreihe(n)

Rückr. = Rückreihe(n)

re = rechts

li = links

i. j. = in jeder

zus. str. = zusammen stricken

str. = stricken

abk. = abketten

verschr. = verschränkt

abh. = abheben