Instructions

FILZWOLLE SKY

Chaussons en feutre avec bouton en bois fait-main

Niveau de difficulté :

Aiguille :



n° 8 à 9 | n° 8 à 9 | n° 7 à 8

Qualité :
Filzwolle Sky (fil Gründl)
100 % laine vierge
200 g / 200 m

1 x

1 x

Pointures :
voir le tableau des différentes tailles, ici par exemple : 38/39

Quantité nécessaire:
environ 200 g (jusqu'à la pointure 38/39), 2 boutons en bois faits-main (Gründl), art. n° 1447-6

Point :
Jersey endroit :
en rgs : rgs end. : tric. en m. end., rgs env. : tric. en m. env.
en rond : tric. toujours en m. end.

Échantillons :
(jersey end., avant feutrage) :
11 m. x 16 rgs/t. = 10 cm x 10 cm
(jersey end., feutré) :
17 m. x 29 rgs/t. = 10 cm x 10 cm

Instructions :
Chaussons :
On commence le chausson par le talon. Avec l'aiguille circulaire, monter 34 m. (voir le tableau) et tric. 33 rgs (voir le tableau) en jersey end. Répartir ensuite les m. sur 4 aiguilles du jeu d'aiguilles : 2 × 8 m. et 2 × 9 m. Continuer en rond et au 1e t. monter 2 nouvelles m. au milieu du devant (= 36 m.). Après 27 t. (voir le tableau), tric. la pointe. Pour cela, à chaque t., tric. ens. à l'end. les 2 dernières m. de ch. aiguille jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 m. sur ch. aiguille. Passer le fil dans ces m. et resserrer.
Boutons en laine à feutrer :
Pour les boutons feutrés au crochet, dans un cercle magique, croch. 2 m. en l'air en guise de 1e dB et 10 autres dB, term. par 1 m. c. dans la 2e m. en l'air du début du t. (= 1e t.) (= 11 m.).
2e t. : en commençant par 2 m. en l'air en guise de 1e dB, doubler ch. m. (= 2 dB dans chaque m.) (= 22 m.), term. par 1 m. c. dans la 2e m. en l'air du début du t.

Finitions :
Fermer l'arrière du chausson (= rg de montage) par une couture aussi plate que possible en utilisant la laine à feutrer puis procéder au feutrage des chaussons et des boutons. Sur ch. bouton feutré, coudre un bouton en bois puis coudre le bouton sur le dessus du chausson (voir photo).

Feutrage :
Feutrer les chaussons (seuls) à 40°C dans le lave-linge. Utiliser un programme couleur (d'environ 2 heures), essorer à 800 – 1000 t./mn. Ne pas utiliser de programme éco ou de programme court. Utiliser un peu de lessive sans azurant optique ni adoucissant incorporés. Ne pas utiliser d'assouplissant. Pour favoriser le feutrage, mettre dans le lave-linge 3 balles de tennis. Après le feutrage, mettre tout de suite en forme les éléments feutrés (le mieux étant pour cela d'enfiler les chaussons encore humides) puis laisser sécher.

Conseil : si après le passage en machine, les chaussons n'étaient pas suffisamment feutrés, répéter la procédure de feutrage. Si les chaussons ressortaient de la machine en étant trop petits, il est possible de les étirer à la bonne taille tant qu'ils sont encore mouillés.

Abréviations :
ch. = chaque
croch. = crocheter
end. = endroit
ens. = ensemble
env. = envers
m. = maille(s)
rab. = rabattre
rép. = répéter
rg(s) = rang(s)
t. = tour(s)
tric. = tricoter
m. en l'air = maille(s) en l'air
dB = demi-bride(s)
m. c. = maille(s) coulées

Guide des tailles:

Taille	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35
Montée de mailles	24	26	28	30	32
Nombre de rangs	23	24	25	26	27
Nombre de mailles en tours	26	28	30	32	34
Nombre de tous jusqu'au début du bout de la pantoufle	21	22	23	24	25

Taille	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Montée de mailles	34	34	36	38	42	44
Nombre de rangs	29	33	35	38	40	42
Nombre de mailles en tours	36	36	38	40	44	46
Nombre de tous jusqu'au début du bout de la pantoufle	26	27	29	32	34	36